

ICOM インストールガイド

データ通信ケーブル [Windows Vista® 編]

OPC-2218LU

このたびは、本製品(OPC-2218LU)をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、本製品のUSBドライバをWindows Vista®(32ビット/64ビット)環境のパソコンにインストールしてご使用いただくための説明をしています。

★USBドライバのインストール(Step1.)が完了してから、本製品をパソコンに接続(Step2.)してください。

※ 本書中の画面や操作は、OSのバージョンや設定によって、お使いになるパソコンと多少異なる場合があります。

① USBドライバのインストール(Step1.)

①パソコン(Windows Vista)を起動します。

※ 管理者権限でログオンしてください。

※ ほかのアプリケーションを起動しているときは、すべて終了してください。

②解凍して生成されたフォルダーを開きます。


③「ICOM USB DriverInstaller_B.exe」(実行ファイル)をダブルクリックします。

※ 「B」の印字がないケーブルをお持ちの方は、「ICOM USB DriverInstaller_A.exe」(実行ファイル)をダブルクリックします。


④次の画面が表示されたら、〈許可(A)〉をクリックします。




⑤次の画面が表示されたら、〈次へ(N)〉をクリックします。




⑥「使用許諾契約の全条項に同意します(A)」のラジオボタン→〈次へ(N)〉の順にクリックします。



⑦次の画面が表示されたら、[このドライバソフトウェアをインストールします(I)]をクリックします。



⑧次の画面が表示されたら、〈完了〉をクリックします。



■登録商標について


アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、アイコムロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。
Adobe、Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、およびその他の国における登録商標です。
本文中の画面の使用に際して、米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

② USBケーブルの接続(Step2.)


① USBドライバーのインストール(Step1.)が完了してから本製品をパソコンに接続すると、インストールを自動で開始します。

①本製品(OPC-2218LU)をパソコンの[USB]ポートに接続します。


- 下図のようにブッシュを挟みながら付属のフェライトコアを取り付けます。



②次の画面がデスクトップ上に表示されますので、その状態でしばらく待ちます。



③デスクトップ上の表示が下記の画面に変わると、インストール完了です。



③ インストールの状態を確認する(Step3.)

本製品のドライバーが正常にインストールされていることを確認する手順を説明します。

※下記の手順で確認したとき表示される[COM]ポートの番号(例:COM3)は、クローニングソフトウェア側で同じ番号に設定すると通信できます。

①マウスを以下の手順で操作します。

- 「システム」画面を表示します。




③ インストールの状態を確認する(Step3.) つづき

②[デバイスマネージャ(M)]をクリックします。

- 「デバイスマネージャ」画面を表示します。




③次の画面が表示されたら、<続行(C)>をクリックします。



④「ポート(COMとLPT)」の田をクリックします。

- 正しくインストールされている場合は、「Icom USB-to-Serial Comm. Port (COM *)」(例:COM3)を、下記のように表示します。



〈ご参考に〉

「Icom USB-to-Serial Comm. Port (COM *) (COM *)」と表示される場合は、本製品のUSBドライバーをインストールなおしてください。

〈アンインストールについて〉

本製品のアンインストールは、マウスを<スタート>→[コントロールパネル]→[プログラムのアンインストール]の順に操作してください。